


## Configurazione della nuova casella di posta certificata Trust Technologies

Noi utilizzeremo la versione Outlook 2019 ma i passaggi sono del tutto simile su versioni più recenti e anche sulla versione 2016.

- Lanciare Microsoft Office, recarsi nella finestra “File” e cliccare il pulsante “Aggiungi account”




- Nella finestra “Aggiungi account”, che si è aperta, selezionare “Configurazione manuale o tipi di server aggiuntivi”, poi premere il tasto “Avanti”;
  - Nello step seguente selezionare “POP o IMAP”, poi premere il tasto “Avanti”;
  - Compilare il campo “Nome” a vostro piacere; il campo “Indirizzo di posta elettronica” con l’indirizzo della casella PEC da configurare ([nome@pec.agesci.it](mailto:nome@pec.agesci.it)); i campi “Informazioni server” sono da compilare come da immagine seguente; nel campo “Nome utente” bisogna ripetere l’indirizzo della casella PEC da configurare ([nome@pec.agesci.it](mailto:nome@pec.agesci.it)); nel campo “Password” inserite la password della vostra casella PEC;
- I valori da inserire sono:

### Posta in arrivo


- Tipo account: IMAP
- Server Posta in arrivo: mail.telecompost.it
- Protocollo di crittografia: SSL
- Porta: 993

### Posta in uscita


- Tipo account: SMTP
- Server Posta in arrivo: smtp.telecompost.it
- Protocollo di crittografia: SSL
- Porta: 465
- Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l’autenticazione



- Per andare avanti premete il tasto “Altre impostazioni...”
- Nella finestra che si apre (“Informazioni posta elettronica Internet”) selezionare il tab “Server della posta in uscita” e inserire la spunta su “Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l’autenticazione” specificando di utilizzare le stesse impostazioni del server posta in arrivo;



- Spostarsi sul tab “Impostazioni avanzate” e compilare i campi evidenziati in rosso come da immagine seguente, dopo premere il tasto “OK” per tornare alla precedente finestra;



- A questo punto premere il tasto “Avanti”

Aggiungi account

### Impostazioni account POP e IMAP

Immettere le impostazioni del server di posta per l'account.

**Informazioni utente**

Nome:

Indirizzo di posta elettronica:

**Informazioni server**

Tipo account:

Server posta in arrivo:

Server posta in uscita (SMTP):

**Informazioni accesso**

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

**Prova impostazioni account**

È consigliabile provare l'account per accertarsi che i dati immessi sono corretti.

Prova impostazioni account facendo clic su Avanti

Posta da mantenere offline: Tutto

- Outlook aprirà una nuova finestra “prova impostazioni account” e verificherà le impostazioni inserite; se la verifica darà esito positivo vedrete due spunte verdi come da immagine seguente e potete premere il tasto “Chiudi” e nella finestra seguente il tasto “Fine”; se, altresì, si dovessero verificare degli errori ricontrollate le impostazioni fino a qui inserite;

Aggiungi account

### Prova impostazioni account

Tutte le prove hanno avuto esito positivo. Scegliere Chiudi per continuare.

Attività	Stato
Accedi a server della posta in arrivo (IMAP)	Operazione compl...
Invia messaggio prova posta elettronica	Operazione compl...